

NO MINISTERIO IÑA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SUBSECRETARÍA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



7

Portafirmas v3.2.6

MANUAL DE ADMINISTRACIÓN

Documento de Administración Sistemas Desarrollo Versión Rev001 Fecha de revisión 25/04/2013 Realizado por Sistemas Desarrollo

Portafirmas 3.2.6 / 1



DIVISION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

ÍNDICE

1 Control de modificaciones del documento	3
1.1 Versión actual del documento	3
1.2 Versiones anteriores del documento	3
2 Introducción	4
3 Requisitos	5
4 Acceso a Administración	6
5 Opciones del Menú	7
5.1 General	7
Parámetros	7
Tipos de documentos	
5.2 Aplicaciones	
Parámetros	11
5.3 Servidores	
Configuraciones	
5.4 Usuarios	
Perfiles	
Cargos	
Sedes administradas	
5.5 Cargos	
5.6 Sedes	
5.7 Grupos	21
5.8 Estadísticas	
5.9 Programador	
5.10 Estilo	
5.11 Actualizar Peticiones	23





1 Control de modificaciones del documento

1.1 Versión actual del documento

Revisión Actual:001Fecha:30/07/2013Autor:Sistemas Desarrollo DSICDescripción de los cambios:

- Se actualizan los parámetros de configuración de los servidores en el punto 5.3: Eliminación de los parámetros FIRMA.JAAS.USUARIO, FIRMA.JAAS.PASSWORD, FIRMA.SECURITY.KEYSTORE.TYPE, FIRMA.SECURITY.KEYSTORE.PWD. Se añaden los parámetros FIRMA.VALIDAR.CERTIFICADO, FIRMA.VALIDAR.FIRMA, FIRMA.SELLO, FIRMA.SECURITY.FILE.NAME.
- Se actualiza el apartado 5.7, puesto que los grupos van asociados a una sede.

1.2 Versiones anteriores del documento

Documento:	Manual_Administracion_Portafirmas_v3.2.5_14_rev001.doc
Fecha:	25/04/2013
Autor:	Sistemas Desarrollo DSIC
Descripción:	Versión inicial del documento.





2 Introducción

El presente documento tiene como objetivo definir al administrador usuario el funcionamiento de la aplicación en cuanto a funciones de administración.

Comenzaremos comentando los requisitos básicos que debe cumplir nuestro equipo para el correcto funcionamiento de la aplicación.





3 Requisitos

Antes de acceder a Port@firmas nuestro equipo debe cumplir una serie de requisitos:

- Disponer de un *runtime de Java Sun* compatible con el Miniapplet de @firma versión 1.1 update 3 (JRE 1.6.0_38 o superior). Esta versión de la JRE no tiene nada que ver con la versión de Java instalada en el servidor donde se despliegue la aplicación <u>Port@firmas</u>.
- Disponer de un navegador de entre los siguientes:
 - Internet Explorer 7.x, 8.x ó 9.x.
 - Firefox 2.x, hasta 20.x incluida.

Recordar que los procesos de instalación de software deben realizarse con un usuario administrador de nuestro equipo o bien por el personal encargado de ello.





4 Acceso a Administración

Para poder acceder al menú de administración de la aplicación es necesario estar dado de alta como administrador. De ser así, aparecerá la opción Administración en el menú de la parte superior derecha (*Figura 1*).

🚽 🔩 | 🕢 🌄 | <u>Administración</u> | <u>Configuración</u> | <u>Ayuda</u> | <u>Salir</u>

Figura 1





5 Opciones del Menú

En este apartado se explicarán las diferentes opciones de administración de la aplicación.

Una vez se ha accedido al menú de administración, se tiene una lista de pestañas para acceder a las distintas opciones.

5.1 General

El apartado "General" sirve para configurar algunos parámetros necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación, así como los tipos de documentos disponibles (*Figura 2*)

		_	_	_	_	_	_	_		Adı	ninistración
General Aplicaciones Service	dores Usuarios	Cargos	Sedes	Grupos	Estadísticas	Filtros	Programador	Estilo	Actualizar Peticiones		
Parámetros Tipos de documento	0S										
Nombro A	Dece	ringión A			« <mark>1</mark>	2 3	4	°			
	Desc							vaic	л +		Acciones
MIME.TYPES.ACEPTADOS	Lista de tipos mime por la aplicación (de comas)	de ficheros ace ben ir separado	eptados os por	-							×
EXTENSIONES.ACEPTADAS	Lista de extensiones por la aplicación (de comas)	s de fichero ace ben ir separado	eptadas os por	pdf,doc,do	cx,txt,xls,xml,xa	des,cades,x	sig				ж
INFORME.CLAVE.3DES	Clave 3DES para ci	frar el hash		0x81,0x98	,0xD9,0x49,0x1	7,0x00,0xD6	,0xD7,0x24,0xD6,	0x52,0x69,	0x6E,0x6E,0x4C,0x17,0	xDD,0x83,0xB8,0x55,0xEC,0x67,0x42,0xA0	×
INFORME.URL.VERIFICACION	Url de verifirma			https://sa2	.guadaltel.es:505	50/verifirma/					×
PROXY	Utilizaci¿n de proxy	o no (S/N)		S							×
PROXY.SERVIDOR	Maquina proxy cone	exiones http/http	ps	proxy.map	.es						×
PROXY.PUERTO	Puerto de escucha	servidor proxy		8080							×
NOTIFICACION.CORREO	Utilización de servid	lor de correo (S	5/N)	S							×
NOTIFICACION.CORREO.USUARIO	Usuario de correo			-							×
NOTIFICACION.CORREO.CLAVE	Clave del usuario de	e correo		-							×
					Guard	lar Desha	cer				

Figura 2

<u>Parámetros</u>

A continuación vamos a ver los parámetros de configuración susceptibles de ser personalizados. SÓLO modificar los aquí indicados y sólo tras haber comprendido bien para qué sirven y qué valores pueden alojar.

Configuración de los modos de Acceso:

El modo de acceso por defecto en Portafirmas es la autenticación mediante certificado, sin embargo se pueden habilitar dos modos de acceso más, según sea vea necesario:

 Usuario y Clave: pensado para entornos de desarrollo o pruebas para facilitar el acceso a usuarios desarrolladores o probadores del sistema. NO recomendable en entornos de producción.





 Acceso LDAP: autenticación de usuario mediante LDAP, el sistema solicita su usuario/clave de LDAP para realizar el proceso de autenticación.

Previamente a poder realizar el acceso el usuario por uno de estos medios, el administrador de Portafirmas debe establecer la clave del usuario en el primero caso, o bien, definir el valor de UID para ligar la autenticación LDAP con el usuario existente en Portafirmas.

Los valores a revisar son los siguientes:

- LOGIN.DEBUG Acceso en modo DEBUG, que permite el acceso con usuario y clave de base de datos. Valores S o N.
- **LOGIN.LDAP** Indica si permite la autenticación mediante LDAP. Valores S o N.
- LOGIN.LDAP.URL Url de conexión al servidor LDAP, en caso de ser por SSL recordar importar el certificado al almacen de certificados.
- USUARIO.LDAP.IDATRIBUTO: Nombre del atributo del usuario en servidor LDAP que liga con el usuario de Portafirmas, generalmente será el propio UID pero puede ser cualquier otro que se desee de los existentes.
- LOGIN.LDAP.IDENTIFICADOR Expressión para buscar los datos del usuario. Ejemplo: (uid=\$1).
- LOGIN.LDAP.BASEDN: Expresión para autenticar al usuario. Ejemplo: uid=\$1,o=cice,o=empleados,o=minhap,c=es

Configuración de avisos por correo:

Portafirmas incorpora distintos puntos donde notifica por correo a los usuarios de los distintos eventos que suceden el sistema. Llegada de nuevas peticiones pendientes, lectura, firma, devolución de las mismas, o inclusión de nuevos comentarios a una petición.

La notificaciones solo llegarán a aquellas direcciones de correo que defina el usuario como susceptibles de recibir avisos, pudiendo por tanto desactivar la misma a conveniencia.

Los valores a revisar son los siguientes:

- NOTIFICACION.CORREO Permite habilitar o deshabilitar el envío de avisos por correo, tanto al receptor o al remitente. Valores S o N.
- **NOTIFICACION.CORREO.NOMBRE** Nombre a mostrar del remitente.
- NOTIFICACION.CORREO.REMITENTE Cuenta de correo que será remitente de todos los avisos por correo.
- NOTIFICACION.CORREO.USUARIO Usuario de correo.
- NOTIFICACION.CORREO.CLAVE Clave del usuario de correo.
- NOTIFICACION.SMTP.SERVIDOR Nombre del servicio SMTP de correo.
- NOTIFICACION.SMTP.PUERTO Puerto de escucha del servidor SMTP de correo. Generalmente es el 25.

La aplicación no soporta conexión a servidores de correo que requieren autenticación TLS/SSL.

Configuración de proxy:





Dado que Portafirmas puede acceder vía HTTP/HTTPS a otros servidores de aplicaciones para lanzar las acciones web que se le pasan las aplicaciones para ser avisadas de los distintos cambios de estado, en determinados entornos es necesario definir un servidor proxy.

Los valores a revisar son los siguientes:

- **PROXY** Utilización de proxy. Valores S o N.
- **PROXY.SERVIDOR** Máquina proxy conexiones http/https
- **PROXY.PUERTO** Puerto de escucha servidor proxy.
- **PROXY.USUARIO** Usuario servidor proxy. En caso de no haber, dejar en blanco.
- **PROXY.CLAVE** Clave del usuario del servidor proxy.

Cualquier conexión SSL requiere que se haya importado al almacén de certificados la clave pública del servidor al cual se conecta para que se autorice el acceso a dicha URL.

El uso de proxy sólo se efectúa para el acceso a las acciones web de terceras aplicaciones, no para el acceso a los servicios de firma. Esta comunicación debe ser directa por temas de rendimiento y seguridad de las informaciones.

Configuración de URLs de validación

Se trata de configurar las URLs que se estamparán en los justificantes de firma (si está activada la opción EEUTIL.REPORT.ACTIVO), dependiendo del ámbito de los documentos:

Los valores a revisar son los siguientes:

- CVE.URL.VALIDACION.INTERNO: Escribir la URL de acceso a Portafirmas
- CVE.URL.VALIDACION.EXTERNO: Escribir la URL de validación de documentos de ámbito externo.

Entorno:

Nombre del entorno donde se ejecuta la aplicación (por ejemplo, Preproducción, Producción). Se usa para configurar el texto que se enviará en los correos de notificación a los administradores:

Los valores a revisar son los siguientes:

- **ENTORNO**: Indica el entorno en el que está desplegada la aplicación.

Almacén de certificados de confianza:

En este apartado se configura la ruta de acceso al almacén de certificados de confianza de las aplicaciones consumidoras de Port@firmas. Tiene que estar dentro del directorio al que apunte la variable sgtic.config.

Los valores a revisar son:

- TRUSTSTORE.FILE: Nombre del almacén de certificados de confianza de la aplicación. Si se encuentra directamente dentro del directorio al que apunta sgtic.configpath escribiremos /<nombre-almacen>.
- TRUSTSTORE.PASSWORD: Password del almacén de certificados de confianza de la aplicación.
- **TRUSTSTORE.TYPE**: Tipo del almacén de certificados de confianza de la aplicación.





Extensiones aceptadas de ficheros a adjuntar:

En el siguiente parámetro se indican, separadas por comas, las extensiones de los ficheros aceptados a la hora de adjuntar documentos.

 EXTENSIONES.ACEPTADAS: Lista de extensiones de fichero aceptadas por la aplicación (deben ir separados por comas)

<u>Tipos de documentos</u>

Éstos son los tipos de documentos globales a toda la aplicación. Debemos tener al menos algún tipo de documento habilitado.

Parámetros	Tipos de documentos				
				Nuevo	
	Código ¢	Descripción ≎	¿Vigente?		
INFORME RESU	JMEN	Informe resumen	S	*0	
INFORME FINAL	L	Informe final		*8	
GENERICO		TIPO DE DOCUMENTO GENERAL	V		
CERTIFICADO_	HABILITADOS	CERTIFICADO DIGITAL HABILITADOS		*6	
Guardar Deshacer					

5.2 Aplicaciones

En este apartado pueden gestionarse las distintas Aplicaciones, entendiendo como aplicaciones aquéllas que serán consumidoras de Portafirmas o bien otras configuraciones que están presentes en la aplicación Portafirmas (Figura 4).

				_							Adn	ninistración
General Aplicaciones	Servidores L	Jsuarios	Cargos	Sedes	Grupos	Estadísticas	Filtros	Programador	Estilo	Actualizar Peticiones		
	Kuevo							Nuevo				
Nombre ¢ PFIRMA						Descripción d				Configuració	n servidor 🛊	
PFIRMA		PORTAF	IRMAS							DEFECTO		×
PFIRMA_CADES		PORTAF	IRMAS CA	DES						CADES		* 🖬
PFIRMA_PADES		PORTAF	FIRMAS PAI	DES						DEFECTO		* 🖬
PFIRMA_XADES		PORTAF	IRMAS XA	DES						XADES IMPLICITO)	* 🖬
PFIRMA_XADES_ENVELOPE	D	PORTAF	FIRMA XAD	ES ENVEL	OPED					XADES ENVELOP	ED	* 🖬
					G	Jardar Deshac	er					

Si desean darse de alta nuevas aplicaciones, se deberá hacer click en el botón etiquetado con *Nuevo.* La ventana que aparecerá se ilustra en la Figura 5.





Aplicación					
Nombre					
Descripción					
	255 caráctoros disponi	blos			.:
Configuración	200 caracteres disponi	Dies			
servidor	PREPRO > CADES	*			
Darámetros					
Falameuus					
				Nuevo	
				- Habito	
		~~~ ~~	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
Nom	bre 🛊		Valor 🛊		
		No hay	resultados		
Aplicación 👆					
padre					
				Fig	ura 5

Los parámetros a rellenar son:

- Nombre: Nombre de la aplicación.
- **Descripción**: Descripción de la aplicación.
- Configuración servidor: Configuración de firma elegida para las peticiones enviadas por esta aplicación.
- Parámetros: Parámetros de configuración para aplicaciones consumidoras de los WS de Portafirmas. Se explica con más detalle en el siguiente apartado.
- Aplicación padre: Puede elegirse una configuración padre para que herede de ella.

#### <u>Parámetros</u>

Es posible que algunas aplicaciones externas envíen peticiones de firma a usuarios de Portafirmas. A su vez, Portafirmas puede configurarse para que "avise" a estas aplicaciones cada vez que se realicen ciertas operaciones con las peticiones enviadas. Así, las aplicaciones externas podrán gestionar también sus peticiones desde un ámbito externo a Portafirmas.

Para ello, deberán rellenarse los siguientes parámetros:





Parámetro	Descripción	Valores
RESPUESTA.WS.ACTIVA	Indica si está activo el servicio de escucha en la otra aplicación	
RESPUESTA.WS.USUARIO	Usuario de Portafirmas en la otra aplicación	
RESPUESTA.WS.PASSWORD	Password de Portafirmas en la otra aplicación	
RESPUESTA.WS.WSDLLOCATI ON	Url del WSDL del WS de escucha	
RESPUESTA.WS.NOTIF.INTER MEDIOS	Indica si se le debe avisar cada vez que un destinatario firme, rechace o dé el visto bueno de una petición.	S/N
RESPUESTA.WS.VERSION.AN TERIOR	No aplica	Ν

### **5.3 Servidores**

Un servidor puede contener una o varias configuraciones. Una configuración de servidor no es más que un conjunto de parámetros sus respectivos valores. Las configuraciones van asociadas a las aplicaciones, las cuales se asocian desde la pantalla de aplicaciones.

La lista de configuraciones de servidor aparece en formato de tabla.

Una configuración de servidor debe tener, obligatoriamente un nombre y contener algún parámetro, en caso contrario el sistema muestra un mensaje de error.

Sólo se puede tener una configuración por defecto seleccionada, si se selecciona una configuración por defecto distinta a la existente, esta sería desmarcada automáticamente. Del mismo modo, el sistema no permite que no haya ninguna configuración por defecto seleccionada.

Para eliminar una configuración, el administrador deberá pulsar el botón Eliminar situado a la derecha de la configuración. Al hacerlo, el sistema mostrará un aviso diciendo que también serán eliminados los parámetros de la configuración seleccionada, si el usuario pulsa sobre Aceptar, dicha configuración desaparece de la lista de configuraciones. Si se intenta eliminar la configuración por defecto el sistema lo impide mostrando un mensaje de error.

Se pueden añadir nuevas configuraciones pulsando sobre el botón Nuevo, con lo que se abrirá una ventana auxiliar con los datos a cumplimentar de la configuración, que se detallan más adelante.

Pulsando sobre el botón Editar de una configuración se mostrará también la ventana auxiliar de configuraciones con los datos de la configuración seleccionada.

#### <u>Configuraciones</u>

En cada una de las configuraciones se definen los parámetros que especifican el modo y formato de firma, así como determinados parámetros sobre cuestiones como la validación de firmas o generación de códigos de verificación electrónica. Dichos parámetros se explican en la siguiente tabla:

Parámetro	Descripción	Valores	Configurable
FIRMA.TIPO	Tipo de servidor de	afirma5	Ν



SUBSECRETARÍA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



	firma		
FIRMA.MODO	Indica el tipo de datos a firmar, si se firmará el contenido binario o el hash del fichero.	BINARIO/HASH	Ν
FIRMA.SIGNATURE.MODE	Tipo de firma, especifica si los datos se firmarán en bloque o de forma masiva.	MASIVA	Ν
FIRMA.SIGNATURE.ALGORIT	Algoritmo de la firma	SHA1	Ν
FIRMA.SIGNATURE.FORMAT	Formato de la firma	PDF, XADES ENVELOPED, XADES ENVELOPING, XADES IMPLICITO, CADES.	Ν
FIRMA.APLICACION	Nombre de aplicación dada de alta en el WS de @firma		S
FIRMA.URL	Url de acceso al servidor donde están los WS nativos de @firma		S
FIRMA.VALIDAR.CERTIFICA DO	Indica si se desean validar los certificados contra la plataforma @firma	S/N	S
FIRMA.VALIDAR.FIRMA	Indica si se desean validar las firmas contra la plataforma @firma	S/N	S
FIRMA.SELLO	Indica si se desean obtener las firmas con timestamp a partir de la plataforma @firma	S/N	S
FIRMA.TRUSTEDSTORE	Ruta del almacén de certificados. Se deberá indicar este parámetro cuando la conexión con @firma se realice utilizando el protocolo HTTPS		S
FIRMA.TRUSTEDSTORE.PAS S	Password del almacén de certificados de confianza. Se deberá indicar este parámetro cuando la conexión con @firma se realice		S



SUBSECRETARÍA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



	utilizando el protocolo		
	HTTPS		
FIRMA.SERVER.CERT.ALIAS	Alias del certificado de servidor	-	Ν
FIRMA.IMPL.AFIRMA5	Clase de implementación de @firma5	es.guadaltel.framew ork.authenticator.im pl.AfirmaAuthenticat orImp	Ν
FIRMA.AFIRMA5.MAPPING	Nombre de la implementación que indica el mapeo de los datos devueltos en el retorno de @firma	afirma5	Ν
FIRMA.AFIRMA5.MAPPING.A FIRMA5	Clase que implementa la interfaz AfirmaMapping y devuelve un map en el método getMappingUserDetails con la correspondencia de los datos devueltos en el retorno de @firma y la clase AuthenticatedUserDetai ls	es.guadaltel.framew ork.authenticator.co nfig.DefaultAfirmaM apping	Ν
FIRMA.SECURITY.MODE	Modo de seguridad	None, UsernameToken (seguridad con usuario y clave), BinarySecurityToken (seguridad con cerficado)	S
FIRMA.SECURITY.USER	Usuario usado para la encriptación de XML de comunicación con ws de @firma (para el modo UserToken).		S
FIRMA.SECURITY.PASSWOR D	Contraseña usada para la encriptación de XML de comunicación con ws de @firma (para el modo UserToken).		S
FIRMA.SECURITY.PASSWOR D.TYPE	Indica si la contraseña usada para la encriptación de XML de comunicación con ws de @firma va encriptada o no. Su	PasswordText/Pass wordDigest	S



SUBSECRETARÍA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIÓN DIVISIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES



	valor por defecto es		
	PasswordText (para el		
	modo		
	UsernameToken).		
	Nombre del fichero de		
	configuración de WS-		
FIRMA.SECORITY.FILE.NAM	Security para		S
-	autenticación con		
	BinaryToken		
	Alias del certificado		
	dentro del almacén de		
FIRMA.SECURITY.CERT.ALIA	claves (para el modo		S
S	BinarySecurityToken)		
	Pwd del certificado		
	dentro del almacén de		
FIRMA.SECURITY.CERT.PWD	claves (para el modo		S
	BinarySecurityToken)		
	Uri dei WSDL dei WS	-	5
EEUTIL.URL.WSDL	de validación de firmas		
	y certificados		
EEUTIL.USER	osualio de	-	S
EEUTIL.PASSWORD	autenticación en eeutil	-	S
	Indica si se van a		
	validar las firmas que		
EEUTIL.VALIDAR.FIRMA	se realicen contra la	S/N	S
	plataforma eeutil v no		
	contra @firma.		
	Indica si el certificado		
EEUTIL.VALIDAR.CERTIFICA	se va a validar contra	0/11	
DO	eeutil en vez de contra	S/N	5
	@firma		
	Indica si está activo el	S/N	S
EEUTIL.CSV.ACTIVO	servicio de CSV de		
	eeutil		
FFUTIL CSV WSDI	Url del WSDL del WS	_	S
	de obtención de CSV		5
	Indica si está activo el		
EEUTIL.REPORT.ACTIVO	servicio de generar	S/N	S
	justificantes de firma a		
	traves de eeutil		
	UII UEI WSDL UEI WS		C
EEUTIL.REPORT.WSDL	ue generación de	-	3
	Iniormes		
EEUTIL.SELLO.ACTIVO	servicio de inclusión de	S/N	S





	Timestamp a las firmas		
	generadas a través de		
	eeutil en lugar de		
	contra @firma.		
	Indica la URL del		
EEUTIL.SELLO.WSDL	servicio de Sello de	-	S
	Tiempo		

En cuanto a las cadenas admitidas en el parámetro FIRMA.SIGNATURE.FORMAT, conviene aclarar que se corresponden con los siguientes tipos de firma:

- PDF: PadES.
- XADES ENVELOPED : XAdES Enveloped Implícita.
- XADES ENVELOPING: XAdES Enveloping Implícita.
- XADES IMPLICITO: XAdES Internally Detached Implícita.
- CAdES: CAdES Implícita.

Los parámetros FIRMA.JAAS.USUARIO y FIRMA.JAAS.CLAVE deberán tener el valor "-".

Los parámetros relativos a EEUTIL siempre se tomarán de la configuración a la que apunta la aplicación PFIRMA, y se refieren a la configuración de un Web Service externo que habrá que implementar si se desea que <u>Port@firmas</u> tenga algunas funcionalidades adicionales.

En el apartado *Servicio EEUTIL externo* del documento *Manual_Instalacion_Portafirmas* se explica cómo configurar estos parámetros en caso de tener o no implementado este servicio.

### **5.4 Usuarios**

Desde este apartado se gestiona todo lo relacionado con los usuarios de la aplicación. Nada más entrar obtendremos una pantalla similar a la de la Figura 6

						Administración
General Aplicaciones	Servidores Usuarios	Cargos Sedes Grupos	Estadísticas Filtros	Programador Estilo Actualizar Peticion	ies	
						Nuevo
Identificador 🔺	Nombre ¢	Primer Apellido 🗢	Segundo Apelli	ido \$ Cargo \$	¿Vigente?	
12345678Z	CAMERFIRMA	CERTIFICADO	PRUEBAS	Técnico Pruebas		<u>≉&amp;&amp;</u> % <u>च</u>
			Guardar Deshacer			
						Fiaura 6

i iguia c

En la botonera de la derecha se tienen los siguientes botones, de izquierda a derecha:

- Grupos: Desde aquí se podrán gestionar los grupos a los que pertenece un usuario.
- Mostrar autorizaciones: Desde aquí podrán visualizarse las autorizaciones en las cuales el usuario es autorizador.





- Añadir autorización: Desde aquí podrá crearse una autorización en la que el usuario autorizaría a otro usuario a firmar sus peticiones.
- **Modificar**: Desde aquí podrán modificarse algunos datos relativos al usuario.
- Eliminar: Podrá eliminarse un usuario siempre que no tenga peticiones asociadas.

Para agregar un nuevo usuario, bastará con pulsar sobre el botón Nuevo. Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra en la Figura 7

Usuario		
Identificador		
Anagrama		
Nombre		
Primer Apellido		
Segundo Apellido		
Contraseña		
Identificador LDAP		
Sede	•	
¿Vigente?		
Perfiles Cargos		
		Nuevo
Nombre +	Fecha de inicio 🕈	Fecha de Fin ≑
	No hay resultados	
	Aceptar Cancelar	
		Figura

Los campos Identificador, Nombre y Apellido 1 son obligatorios. El identificador debe ser único en el sistema, ya que es el campo identificativo del usuario, si se introduce un identificador existente en el sistema, se muestra un mensaje de error.

Mediante el campo Vigente se puede invalidar un usuario para los casos en los que no pudiese ser eliminado al estar asociado a una petición.

La contraseña que se establece para el usuario y es la empleada en el login con usuario y clave en caso de estar activada.

El identificador LDAP es el que tenga el usuario establecido en el servidor LDAP, es decir, si en la configuración de autenticación contra LDAP, se ha establecido que se va a buscar por la propiedad email, en dicho campo debería estar la dirección de email que dicho usuario contenga en el servidor LDAP.

En el campo Sede deberá elegirse la sede a la que pertenezca dicho usuario.





#### <u>Perfiles</u>

Los perfiles de usuario otorgan la capacidad de realizar ciertas acciones a estos dentro de la aplicación. Un usuario puede no tener perfiles o tener varios asociados.

Un perfil puede definirse para un rango de fechas determinado, estableciendo una fecha de inicio de vigencia y otra de fin.

Los perfiles de usuario otorgan la capacidad de realizar ciertas acciones a estos dentro de la aplicación. Un usuario puede no tener perfiles o tener varios asociados.

Un perfil puede definirse para un rango de fechas determinado, estableciendo una fecha de inicio de vigencia y otra de fin.

La fecha de inicio es un campo obligatorio, para editar una fecha basta con pulsar sobre el botón de Calendario para seleccionar una fecha. Si se selecciona una fecha de fin de vigencia y se quiere borrar, pulsando sobre el botón limpiar se blanqueará dicho campo. La fecha de fin debe de ser siempre mayor a la fecha de inicio, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje de error.

Para añadir un nuevo perfil, el usuario administrador pulsará el botón Nuevo, con lo que se añadirá una nueva fila en la lista de perfiles con el campo nombre de perfil seleccionable.

Los perfiles no pueden duplicarse para un usuario, por lo que cada vez que se añade un nuevo perfil, este se deja de mostrar en el campo de selección de perfiles para evitar duplicidades. Si se hubiesen añadido todos los perfiles posibles a una configuración y se pulsase el botón Nuevo, el sistema mostraría un mensaje de error advirtiendo que no existen más perfiles a añadir.

Para eliminar la asociación del usuario con un perfil, basta con pulsar sobre el botón eliminar.

A continuación, se detallan cada uno de los perfiles existentes en el sistema:

- ACCESO: Perfil de acceso a la aplicación.
- **REDACCION**: Perfil de redacción (sólo podrá redactar peticiones, nunca firmar peticiones).
- **FIRMA**: Perfil de firma (podrá firmar peticiones).
- **ADMIN**: Perfil de administración.
- ADMINPROV: Perfil de administración de sedes. Tendrá acceso a algunas opciones del menú de administración.
- WEBSERVICE: Perfil que debe darse a las aplicaciones que sean dadas de alta como consumidoras de los Web Service de Portafirmas.

#### <u>Cargos</u>

Un usuario puede tener asociado un puesto de trabajo de tal forma que puede leer, firmar o rechazar las peticiones que llegasen al puesto que tenga asociado. Dichos puestos de trabajo se administran desde la pantalla de Cargos.

Un cargo puede definirse para un rango de fechas determinado, estableciendo una fecha de inicio de vigencia y otra de fin.

La fecha de inicio es un campo obligatorio, para editar una fecha basta con pulsar sobre el botón de Calendario para seleccionar una fecha. Si se selecciona una fecha de fin de vigencia y se quiere borrar, pulsando sobre el botón limpiar se blanqueará dicho campo. La fecha de fin debe de ser siempre mayor a la fecha de inicio, de lo contrario el sistema mostrará un mensaje de error.





#### <u>Sedes administradas</u>

Si a un usuario se le da el perfil ADMINPROV, aparecerá una pestaña adicional que mostrará las sedes administradas por este usuario. De esta manera, el usuario administrador de sede podrá gestionar a los usuarios pertenecientes a ella.

### 5.5 Cargos

Desde este apartado se gestiona todo lo relacionado con los cargos de los usuarios de la aplicación. Un cargo define un puesto de trabajo que ostenta un usuario del Portafirmas. Nada más entrar obtendremos una pantalla similar a la de la Figura 8.

				Nuevo
	«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»»			
Nombre ¢	Descripción ¢	Sede ¢	Vigente?	
			0.191111	
JEFE AUTORIZACIONES ADMVAS	AUTORIZACIONES ADMINISTRAVIAS	Granada	$\checkmark$	* 🖬
ADMIN_SECRE_PARTICULAR	Administrativa Secretaria Particular	Palencia	$\checkmark$	* 🖬
ADMIN_SECRE_GENERAL	Administrativo Secretaria General	Palencia	$\checkmark$	*5
ADMIN_SANIDAD	Administrativo de Sanidad	Palencia	$\checkmark$	*5
ADMIN_GESTION_PERSONAL_MAD	Administrativo gestion de Procedimientos Personal	Madrid	$\checkmark$	*5
AJUD_OFICINA_LLEIDA	Ajudante Oficina Sanciones	Lleida	$\checkmark$	*5
ALT_INSPEC_EDUC_CIENCIA_CORUÑA	Alta Inspectora de Educación y Ciencia	A Coruña	$\checkmark$	*5
ANALISTA_PROGRA_BARCELONA	Analista Programador	Barcelona	$\checkmark$	*5
ANALISTA_PROGRAMADOR_ASTURIAS	Analista Programador	Asturias	$\checkmark$	*5
ANALISTA PROGRA CREAL	Analista Programador	Ciudad Real		* 🖬
	Guardar Deshacer			

#### Figura 8

En la botonera de la derecha se tienen los siguientes botones, de izquierda a derecha:

- Editar: Desde aquí se podrá modificar la información de los cargos.
- **Borrar**: Desde aquí se podrá eliminar un cargo.

La pestaña *Vigente* define si un cargo está activo en el sistema. Es decir, si se le puede asignar a un usuario y si puede ser receptor de peticiones.

Para agregar un nuevo cargo, bastará con pulsar sobre el botón Nuevo. Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra en la Figura 9





	Administrativo Secretaria General	Palen
	Administrativo de Canidad	Palen
D	Namhra	Madri
	Descripción	Lleida
RUÑA	Sede	A Cor
,	Aceptar Cancelar	Barce
JRIAS	Analista Programador	Asturi
	Analista Programador	Ciuda
		Figura 9

Todos los campos son obligatorios. El campo nombre debe ser único por sede, ya que identifica al cargo dentro del sistema para su sede. Es decir, podrán existir cargos con el mismo nombre pertenecientes a sedes diferentes.

### 5.6 Sedes

En este apartado se podrá gestionar todo lo relacionado con las sedes definidas en la aplicación. Una sede representa una unidad o localización a la que pertenecen los usuarios de la aplicación. Al acceder a esta pestaña se nos mostrará una vista como la de la Figura 10.

		Nuevo
Nombre ¢	Código e	
Servicios Centrales	SSCC	* 🖬
Araba/Álava	1	* 🖬
Albacete	2	* 🖬
Alicante	3	* 🗃
Almeria	4	* 🗃
Ávila	5	* 🗃
Badajoz	6	* 🗃
Baleares (Illes)	7	* 🗃
Barcelona	8	* 🖬
Burgos	9	* 🖬
	Guardar Deshacer	

Figura 10

En la botonera de la derecha se tienen los siguientes botones, de izquierda a derecha:

- Editar: Desde aquí se podrá modificar la información de las sedes.
- **Borrar**: Desde aquí se podrá eliminar una sede.

Para agregar un nuevo cargo, bastará con pulsar sobre el botón Nuevo. Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra en la Figura 11



Todos los campos son obligatorios. Tanto el nombre como el código de la sede deben ser únicos. En el caso de que la sede se corresponda con una provincia el código debe coincidir con el código postal.

### 5.7 Grupos

En este apartado se podrá gestionar todo lo relacionado con los grupos de usuarios definidos en la aplicación. Al acceder a esta pestaña se nos mostrará una vista como la de la Figura 12.

			Nuevo
Nombre ¢	Descripción ¢	Sede ¢	
GR_RRHH_PRUEBAS	Grupo de Pruebas para RRHH		<u> *</u> * 🗃
Grupo_Prueba	Grupo de prueba		<u> 4</u> × 🖻
	Guardar Deshacer		
			Figura 12

En la botonera de la derecha se tienen los siguientes botones, de izquierda a derecha:

- Ver usuarios que pertenecen al grupo: Desde aquí se podrá comprobar qué usuarios pertenecen al grupo.
- Editar: Desde aquí se podrá modificar la información de los grupos de usuarios.
- Borrar: Desde aquí se podrá eliminar un grupo de usuarios.

Para agregar un nuevo grupo de usuarios, bastará con pulsar sobre el botón Nuevo. Aparecerá una pantalla similar a la que se muestra en la Figura 13.

Grupo	
Nombre	
Descripción	
Sede	•
	Aceptar Cancelar

Figura 13





El nombre del grupo de usuarios es obligatorio y debe ser único dentro del sistema. La descripción del grupo no es obligatoria. La sede es obligatoria.

### **5.8 Estadísticas**

En este apartado se pueden obtener resultados estadísticos sobre el uso de la aplicación. Algunos de los valores que se obtengan serán mostrados directamente y otros podrán ser descargados en un fichero de hoja de cálculo con formato tabla.

Los datos que se pueden obtener son los siguientes:

- Número de usuarios
- Número de sedes
- Número de peticiones por usuario
- Número de firmas por usuario
- Número de peticiones por sede
- Número de firmas por sede
- Número de peticiones por fecha, usuario y sede
- Número de firmas por fecha, usuario y sede
- Número de firmas y peticiones por sede y aplicación
- Número de firmas y peticiones por sede, aplicación y fecha
- Número de usuarios por sede

### 5.9 Programador

Las tareas son procesos que no se lanzan en el momento en el que son llamados sino que son encolados en un gestor de tareas que se encarga de lanzarlos y controlar si se ejecutan correctamente o no.

Las tareas que se nos permite manejar en este apartado son las notificaciones. Las notificaciones se realizan al producirse un cambio de estado en una petición (si se selecciono la notificación del mismo en la redacción), la inclusión de un nuevo comentario o en la recepción de una petición. La configuración de las notificaciones se realiza en el apartado de parámetros globales.

Al entrar en la pestaña Programador se nos mostrará una ventana como la de la figura 14





	«« « <u>1</u> 2	3 >> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			Actualizar
Nombre ¢	Grupo ¢	Estado ¢	Errores ¢	Fecha ¢	_
DAILYEXTERNALADVICE_H70RpMcPZ4_1353930356581	NOTICE	En ejecución		26/11/2012 12:45:56	
DAILYEXTERNALADVICE_PRQ7fgGQYQ_1353928076771	NOTICE	En ejecución		26/11/2012 12:07:56	
DAILYEXTERNALADVICE_SV0ebKqouJ_1353925926734	NOTICE	En ejecución		26/11/2012 11:32:06	
DAILYEXTERNALADVICE_CY6MGTbwbt_1353682774444	NOTICE	En ejecución		23/11/2012 15:59:34	
DAILYEXTERNALADVICE_7dEKOYon2e_1353682704047	NOTICE	En ejecución		23/11/2012 15:58:24	
DAILYEXTERNALADVICE_czR8II7kNm_1353682703829	NOTICE	En ejecución		23/11/2012 15:58:23	
DAILYEXTERNALADVICE_mQ7iC0rwbQ_1353682703812	NOTICE	En ejecución		23/11/2012 15:58:23	
DAILYEXTERNALADVICE_QPbuFSNeeW_1353682703211	NOTICE	En ejecución		23/11/2012 15:58:23	0
DAILYEXTERNALADVICE_CpdQSTKewV_1352215926276	NOTICE	En ejecución		06/11/2012 16:32:06	0
DAILYEXTERNALADVICE_72cCtRKOAG_1352215923481	NOTICE	En ejecución		06/11/2012 16:32:03	
		Guardar Deshacer			

Figura 14

En dicha vista se pueden conocer las tareas en ejecución en ese instante en el Portafirmas. En la botonera de la parte derecha se habilitan dos opciones por este orden:

- Parar la ejecución de una tarea
- Eliminar dicha tarea

El botón Actualizar nos permite actualizar la lista de tareas de la .

### 5.10 Estilo

Desde la pantalla de estilo de administración se configuran las opciones visuales por defecto que tendrá la aplicación. Dicha vista se puede ver en la figura 15.

Toma principal	And 1		
rema principal	Azuri		
Cambiar idioma	Español 🗾   🍱		
Número de peticiones a mostrar en bande	as 20 💌		
		Guardar Probar Deshacer	

Figura 15

Las opciones a cambiar son:

- Tema principal: Define el aspecto o skin de la aplicación, se puede seleccionar entre varios predefinidos en el sistema
- Idioma: Selecciona el idioma en que se mostrarán todos los textos de la aplicación
- Número de peticiones en bandejas: Define el número de peticiones que se mostrarán en las bandejas de usuario

Las opciones seleccionadas desde esta pantalla son las que tomarán los usuarios por defecto si no tuviesen definida ninguna en su configuración personal.

Pulsando sobre el botón guardar, se cambiará el estilo de la aplicación de forma que se pueda previsualizar como quedaría este con los cambios seleccionados. Para que los cambios queden almacenados en el sistema, el usuario deberá pulsar sobre el botón Guardar.

### **5.11 Actualizar Peticiones**





Desde esta opción podremos forzar el aviso a otras aplicaciones consumidoras de los WS de Portafirmas acerca de peticiones determinadas (Figura X).

												Administracion
General	Aplicaciones	Servidores	Usuarios	Cargos	Sedes	Grupos	Estadísticas	Filtros	Programador	Estilo	Actualizar Peticiones	
🕂 Adjunt	ar documento											
					Nomb	re 🕈						
Procesar ficheros												
												Figura X

Para identificar las peticiones sobre las que se desea avisar, se deberá escribir en un fichero el hash de dichas peticiones. Cada hash deberá ir en una línea del fichero. Este fichero podrá subirse al servidor (pulsando sobre el botón Adjuntar Documento). Los ficheros se alejarán bajo el directorio /temp relativo al directorio de configuración de la aplicación determinado en el arranque de la misma.

Una vez se ha subido el fichero, comenzará a procesarse una vez se pulse sobre el botón Procesar Fichero.

En el directorio /temp relativo al directorio de configuración se habrán guardado dos ficheros:

- **exitosas.txt**: Lista de hashes de peticiones para las que se ha podido enviar el aviso.
- fallidas.txt: Lista de hashes de peticiones para las que no se ha podido enviar el aviso.